

la Crochetería

por LETICIA DELGADO

Pitsy




© 2018 "Pitsy" es un diseño de Leticia Delgado para "La Crochetería" Todos los derechos reservados.
Este patrón es para uso personal únicamente. El patrón o partes del mismo no deben ser reproducidos de ningún modo o publicados (online o impresos en papel), alterados, vendidos o usados con fines comerciales, sin previa autorización.

La Crochetería

por LETICIA DELGADO

MATERIALES:

- Aguja de ganchillo de 2 mm
- Aguja lanera.
- Un par de ojos de seguridad de 5 mm o hilo negro para bordarlos.
- Relleno.
- Marcadores.
- Tijeras.
- Hilos de algodón.



LEYENDA DE PUNTOS

▶	start	-	inicio
•	pr	-	punto raso
◊	cad	-	cadena o cadeneta
+	pb	-	punto bajo
⊥	pma	-	punto medio alto
⊥	pa	-	punto alto
↘	aum	-	aumento de puntos bajos
↙	dis	-	disminución de puntos bajos
↕	aum-pa	-	aumento de puntos altos
xhd		-	por hebra delantera solo
xht		-	por hebra trasera solo
(...)			Repetir los puntos entre paréntesis por (x) la cantidad de veces que se indica.
[...]			Hacer los puntos entre corchetes en el mismo punto.

RECOMENDACIONES:

Puedes usar el hilo que más te guste, aunque procura usar un número menos de aguja al recomendado por la etiqueta para que no te salgan agujeros.

La muñeca mide 19 cm, si utilizas otros hilos u otro grosor de aguja el tamaño final de tu muñeca puede variar, con lo cual tendrías que adaptar unos ojos de otra medida.

Se teje en espiral siempre que no se indique otra cosa.

Los cambios de color se hacen en el último paso del último punto.

Debes ir rellenando conforme vayas tejiendo.

CON TODO PREPARADO...

¡comenzamos!

La Crochetería

por LETICIA DELGADO

PIERNAS

Primera pierna

1	6 pb en anillo mágico	(6)
2	6 aum	(12)
3-20	12 pb	(12)

Segunda pierna

Repite los pasos de la primera pero esta vez no cortes la hebra, haz 3 cadenas y une a la primera para continuar con el cuerpo.

CUERPO

21	12 pb, 3 pb en las 3 cad, 12 pb, 3 pb en las 3 cad	(30)
22-29	30 pb	(30)
30	4 pb, dis, (8 pb, dis)x2, 4 pb	(27)
31	27 pb	(27)
32	(7 pb, dis)x3	(24)
33	24 pb	(24)
34	3 pb, dis (6 pb, dis)x2, 3 pb	(21)
35	21 pb	(21)
36	(5 pb, dis)x3	(18)
37	(1 pb, dis)x6	(12)

Rellena el cuerpo firmemente para continuar con la cabeza.

CABEZA

38	12 aum	(24)
39	(1 pb, aum)x12	(36)
40	(5 pb, aum)x6	(42)
41	3 pb, aum, (6 pb, aum)x5, 3 pb	(48)
42-50	48 pb	(48)

Coloca los ojos entre las rondas 45 y 46 con una distancia de 9 puntos entre ellos.

51	3 pb, dis, (6 pb, dis)x5, 3 pb	(42)
52	(5 pb, dis)x6	(36)
53	2 pb, dis, (4 pb, dis)x5, 2 pb	(30)
54	(3 pb, dis)x6	(24)
55	1 pb, dis, (2 pb, dis)x5, 1 pb	(18)
56	(1 pb, dis)x6	(12)
57	6 dis	(6)

Rellena firmemente la cabeza.

Con ayuda de una aguja cierra los 6 puntos restantes utilizando las hebras delanteras, tira del hilo y esconde la hebra.

BRAZOS

Haz dos, los brazos no se rellenan.

1	5 pb en anillo mágico	(5)
2	5 aum	(10)
3-15	10 pb	(10)

Dobla por la mitad y cierra el brazo con 5 pb, dejando una hebra larga para coser.

Cóselos entre las rondas 34 y 35.

OREJAS

INTERNAS: Haz 2

Haz 10 cad, inserta la aguja en la segunda cadena desde la aguja.

1	8 pb, aum, continúa tejiendo por el otro lado de la cadena, 9 pb.	(18)
2	1 cad, girar, 3 pb, 3 pma, 3 pa, 4 pa en el mismo punto, 3 pa, 3 pma, 3 pb	(22)
3	1 cad, girar, 3 pb, 3 pma, 2 pa, 6 aum-pa, 2 pa, 3 pma, 3 pb	(28)


Cierra el punto, corta la hebra, y esconde la cola de hilo.

EXTERNAS: Haz 2

Repite los pasos de la oreja interna, pero esta vez no cortes la hebra.

4 Une la oreja interna y externa con 28 pb.

En la página 4, encontrarás fotos explicativas de cómo hacerlo.




La Crochetería

por LETICIA DELGADO

UNIÓN DE LAS OREJAS



1- Une las 2 partes, una de cada color, con los derechos hacia fuera. La parte interna debe quedar enfrentada a ti.



2- Pasa la lazada de la última puntada de la oreja externa a la oreja interna



3- Haz una cad, esta cad cuenta como el primer punto de la ronda.



4- Continúa hacienda pb alrededor de la oreja, debes utilizar los puntos de ambas orejas para que queden unidas.
Cierra el punto dejando una hebra larga para coser.



5- Dobla la oreja por la mitad y cose la parte inferior.



6- Coloca las orejas con ayuda de alfileres y cóselas a la cabeza.

La Crochetería

por LETICIA DELGADO

VESTIDO

Deja una hebra larga al inicio de la primera cad, te servirá después para coser.

Haz 28 cad, inserta la aguja en la segunda cad desde la aguja.

1 27 pb, (27)

2 1 cad, girar. (1 pb, aum)x13, 1 pb (40)

3 1 cad, girar, 6 pb, 4 cad, saltar 8 puntos, 12 pb, 4 cad, saltar 8 puntos, 6 pb (32)

4 3 cad, girar, 2 pa, aum-pa, (3 pa, aum-pa)x7 (40)

A partir de ahora cierra cada vuelta uniendo el último pa a la 3ª cad del inicio de la ronda con pr.

5-9 3 cad, 39 pa, pr (40)

Cambia al color del volante

10 (1 pb, 2 cad)x40 (120)

Cierra el punto y esconde las hebras.

Ponle el vestido y cóselo por la espalda.



Para terminar píntale unos coloretos y bórdale la nariz.

La Crochetería

por LETICIA DELGADO



iii Enhorabuena!!!

ESPERO QUE HAYAS DISFRUTADO
TEJIENDO A PITSY.



Con la colaboración de



Puedes vender tu muñeca hecha con este patrón, siempre y cuando sean hechos a mano por ti en una cantidad limitada y que especifiques que fue diseñada por mí.

Leticia Delgado (La Crochetería)

© 2018 "Pitsy" es un diseño de Leticia Delgado para "La Crochetería" Todos los derechos reservados. Este patrón es para uso personal únicamente. El patrón o partes del mismo no deben ser reproducidos de ningún modo o publicados (online o impresos en papel), alterados, vendidos o usados con fines comerciales, sin previa autorización.